

Включение режима отладки

Для включения отладки HTTP, на стороне сервера нужно дополнить параметры запуска службы


- Запускаем редактор реестра, для этого вызываем диалоговое окно «Выполнить» сочетанием клавиш **Win+R** и выполняем команду **regedit**




- В окне редактора реестра открываем параметры реестра Агента сервера 1С **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)**




- Находим **ImagePath**, нажимаем **изменить** и добавляем параметр **-debug -http** в конце строки




- Запускаем диспетчер служб, для этого вызываем диалоговое окно «Выполнить» сочетанием клавиш **Win+R** и выполняем команду **services.msc**




- В окне Службы ищем нужную нам **Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)** или **1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)** и перезапускаем ее одноименной командой контекстного меню «**Перезапустить**»




- На стороне 1С в конфигураторе из верхнего меню выбираем: Сервис > Параметры > Выбираем вкладку "Отладка" и в выпадающем списке "Протокол отладки" выбираем **Отладка по протоколу HTTP** и перезапускаем конфигуратор кнопкой **Перезапустить**





Параметры
Сравнение/объединение
Формы
Справка
Общие
Тексты
Модули
Отладка
Запуск 1С:Предприятия
Протокол отладки:
Отладка по протоколу HTTP
Сервер отладки
Использовать локальный сервер отладки
Адрес локальной сетевой карты:
Диапазоны портов:
Использовать удаленный сервер отладки
Адрес удаленного сервера отладки:
Использовать сервер отладки кластера
Имя информационной базы
Имя текущей информационной базы ("demo_
Использовать указанное имя информационной базы
Имя информационной базы:
Доступ
Пароль:
Для применения настроек нужно выполнить перезапуск.
Перезапустить
OK
Отмена
Применить
Справка

- Далее требуется переопубликовать HTTP сервис. Заходим: Администрирование > Публикация на веб-сервере > закладка "Прочие". В пункте "Отладка" выбираем **Разрешена (Протокол HTTP)**, а в пункте "Адрес сервера отладки HTTP" проставляем **http://Server:1550** (возможно потребуется указать другой адрес и при переключении на отладку по протоколу HTTP система скорее всего сама подставит нужный адрес). Нажимаем **Опубликовать.**



- Для автоматического подключение к HTTP сеансу заходим: Отладка > Подключение > В открывшемся окне нажимаем **Автоматическое подключение...** , в новом окне ставим галочку в пункте **HTTP-сервис**, нажимаем **ОК**



Версия #1
Krygin.s создал 15 декабря 2023 08:40:14
Krygin.s обновил 15 декабря 2023 09:25:53